

# 吉林省建筑工人实名制管理平台

## 操作说明

吉林省建设信息服务有限公司

客服微信号：v81888400



# 实名制平台

CONTENTS PAGE

01

申请工程项目信息

02

班组和考勤设备信息管理

03

工人和管理人员信息管理

04

考勤管理和项目信息统计

# 01

## 申请工程项目信息

---

- 1、进入吉林省建筑工人实名制管理平台
- 2、按工程项目信息填报项目登记信息
- 3、提交登记信息，等待主管部门审批

# 1、进入吉林省建筑工人实名制管理平台



- 1、吉林省建筑工人实名制管理平台网址：<https://www.bankcool.cn/>
- 2、请使用搜狗浏览器(极速模式)；
- 3、如遇到无法登录等问题，请联系客服微信：v81888400；

## 2、按工程项目信息填报项目登记信息

- 1、已有施工许可的，输入施工许可证编号，点击【查询】按钮，自动显示工程项目信息；
- 2、暂无施工许可证的，选中【暂无施工许可】，系统自动生成编号，手动填写项目信息；

**账号登录**

用户名

密码

登录

**项目登记**

支持设备

操作手册

行业主管登陆

**吉林省建筑工人实名制管理平台-工程项目信息登记**

点击查询

\*施工许可证号:  已有施工许可  暂无施工许可

\*工程项目类别: 建筑工程

\*项目名称:

\*项目所属市/州:

\*项目所在地点:

\*建设单位名称:

\*监理单位名称:

\*施工总承包单位:

\*工程项目分类:

\*立项级别: 市州级

项目立项编号(选填):

\*项目所属县/区:

\*项目地图定位: 已标记0个坐标

\*建设单位统一社会信用代码:

\*监理单位统一社会信用代码:

\*施工总承包单位信用代码:

\*建设性质:

### 3、提交登记信息，等待主管部门审批

- 1、【提交】登记表后，由项目所在地主管部门进行审核，1-3个工作日内开通账号；
- 2、通过审核后，【施工许可证号】是登录账号（无施工许可可用系统生成的账号），初始密码：123456；

吉林省建筑工人实名制管理平台-工程项目信息登记

*施工许可证号:	<input checked="" type="radio"/> 已有施工许可 <input type="radio"/> 暂无施工许可	<input type="text"/>	查询
*工程项目类别:	建筑工程	*立项级别:	部级
*项目名称:	<input type="text"/>	项目立项编号(选填):	<input type="text"/>
*项目所属市/州:	长春新区	*项目所属县/区:	高新区
*项目所在地:	<input type="text"/>	*项目地图定位:	已标记0个坐标 <input type="button" value="标记"/>
*建设单位名称:	<input type="text"/>	*建设单位统一社会信用代码:	<input type="text"/> 查询
*监理单位名称:	<input type="text"/>	*监理单位统一社会信用代码:	<input type="text"/> 查询
*施工总承包单位:	<input type="text"/>	*施工总承包单位信用代码:	<input type="text"/> 查询
*工程项目分类:	市政工程	*建设性质:	
*工程造价(万元):	¥ <input type="text"/> 万元	*项目资金来源构成:	

实名制平台账号由项目所属地区进行审核，1-3个工作日审核完成

温馨提示：项目所在地区不能填报错误，否则主管部门无法审批。

长春新区（北湖区、高新区、空港区）和长春中韩区是独立地区，不在长春市辖区内。

# 02

## 班组及考勤设备信息管理


---

- 1、登录实名制平台并修改初始密码
- 2、支持考勤设备的型号列表
- 3、安装调试考勤设备及网络
- 4、实名制平台添加考勤设备
- 5、新建班组关联考勤设备
- 6、修改班组关联考勤设备

# 1、登录实名制平台并修改初始密码

1、通过审核后，【施工许可证号】是登录账号（无施工许可用系统生成的账号），初始密码：123456；（例如：登录账号：220110210311100021，密码：123456）

2、点击右上角头像【个人资料】，修改该账号的密码。



温馨提示：实名制平台中存在个人信息，必须修改密码，否则系统会提示强制修改密码。

密码请妥善保管，如丢失或遗忘，需要公司申请盖章后才能找回密码。

## 2、支持考勤设备的型号列表

1、包含但不限于以下设备、型号和部分经销商联系信息：

温馨提示：请要求经销商协助调试网络并设置考勤机参数。

身份证阅读器		
品牌	型号	驱动下载
熵基（中控）科技	ID180	中控驱动
精伦电子	IDR210（2025 年以前产品）	通用驱动
新中新	DKQ-A16D（2025 年以前产品）	通用驱动
华旭金卡	HX-FDX5（2025 年以前产品）	通用驱动
华视电子	CVR100U（2025 年以前产品）	通用驱动
中控驱动下载： <a href="https://www.bankcool.cn/static/tools/ZKID180.zip">https://www.bankcool.cn/static/tools/ZKID180.zip</a>		
通用驱动下载： <a href="https://www.bankcool.cn/static/tools/Release.zip">https://www.bankcool.cn/static/tools/Release.zip</a>		

考勤设备	
品牌	型号
汉王科技	M0818G
汉王科技	M0718G
汉王科技	H658A
熵基(中控)科技	BK890
熵基(中控)科技	BK790
熵基(中控)科技	BK680

经销商联系方式			
(采购时：请要求经销商将考勤设备设置完善及远程调试)			
地区	公司名称	联系电话	公司地址
长春市	长春九州商贸有限公司	13665329819	朝阳区红旗街时代大厦 20 楼 2007 室
	吉林省骏丰经贸有限公司	13009122277	经开区卫星路会展大街交汇梦想公馆 A 座 1209 室
	吉林省荣景科技有限公司	18946612773 15500002562	宽城区长江路科技城副 2A-06A 室
	吉林省禹铭信息技术有限公司	18043610163	长春市南关区华惠路钜城国际 1918 室
	吉林省楚天建筑智能化设计有限公司	18686606600	长春市经开区银河家园
	朝阳区商米之家电子产品经销处	15943065731	朝阳区百脑汇科技城 4 层 4A21 室
	吉林省共时科技有限公司	15943052668	巴黎春天大厦 20 层 2006
	宽城区云启电子产品中心	15943052689	宽城区长江路科技城 3 层 3C76 室
	中控智慧电子产品经销处	15943052693	百脑汇科技城 4 层 4C23 室
白山市	白山靖宇考勤设备经销处	17386849599	吉林市物华电子城
辽源市	白山靖宇考勤设备经销处	13894072995	QQ: 100555501
	毓轩电子产品经销处	17386800744	辽源市龙山区神舟电脑城
延边州	辽源汉王考勤设备经销处	15943065731	
	延吉市祺鑫信息技术有限公司	19990539088	延吉市站前街 500 号
	延吉市中控经销处	15943052690	
梅河口	延吉市汉王经销处	18946798889	
	立维电子产品经销处	15044098442	梅河口市铁北街天怡小区
四平市	四平中控电子产品经销处	18946710705	
通化市	通化市中控经销处	15943052693	
白城市	白城市汉王经销处	18043155010	
松原市	松原市熵基电子经销处	13756981736	

### 3、安装调试考勤设备及网络

熵基科技（中控）考勤设备安装及调试：

- 1、将考勤设备通电，并连接网络，可使用wifi或有线网络（可要求经销商设置）；
- 2、在考勤设备管理页面，设置【云服务器设置】，填写服务器IP地址和端口号。

#### 云服务器设置

云服务器设置	
服务器类型	ADMS
开启域名模式	<input type="checkbox"/>
服务器地址	39.103.132.242
服务器端口	431
开启代理	<input type="checkbox"/>
HTTPS	<input type="checkbox"/>

#### 云服务器设置

- 1.【开启域名模式】必须【关闭】；
- 2.【服务器地址】设置为：39.103.132.242；
- 3.【服务器端口】设置为：431；
- 4.【开启代理】必须【关闭】；
- 5.【HTTPS】必须【关闭】；
- 6. 以上设置如果未设置正确，则数据无法上传。

熵基科技（中控）

考勤设备云服务器

地址：**39.103.132.242**

端口号：**431**。

温馨提示：【HTTPS】

必须设置为关闭状态。设备仅支持人脸考勤，其他考勤无效。

### 3、安装调试考勤设备及网络

汉王科技考勤设备安装及调试：

- 1、汉王考勤设备首次开机时，请选IC卡模式。正确连接WIFI或有线网络；
- 2、在考勤设备管理页面，设置【服务器设置】，填写服务器IP地址和端口号。



汉王科技考勤设备云服务器

地址：**39.98.121.171**

TCP端口：**9910**


UDP端口：**9911**

温馨提示：【互联互通设置】  
和【投屏地址】不需要设置。  
考勤设备仅支持人脸考勤。

## 4、实名制平台添加考勤设备

登录实名制平台，进入【班组及设备】->【考勤设备管理】管理页面：

- 1、点击【新建】按钮，添加考勤设备编号和设备类型；
- 2、设备编号是考勤背面的SN码，需要填写正确，否则提示添加考勤设备失败。




温馨提示：

项目竣工后，考勤设备可以移除该项目，再下一个项目重新使用。操作中点击【解绑】将会移除此考勤设备。下一个项目使用之前请手动清空考勤记录。

## 5、新建班组绑定考勤机

登录实名制平台，进入【班组及设备】->【班组管理】管理页面：

- 1、点击【新建班组】按钮，添加班组名称和班组类型；
- 2、选中考勤设备前面的多选框，此班组人员只下发到指定的考勤设备中，未勾选不下发。



温馨提示：


[管理人员]会下发到该项目全部的考勤设备中，[管理人员]不需要选中班组，也不需要选中考勤机。

如果有多台考勤设备，班组可选中全部考勤设备。

## 6、班组绑定考勤机

登录实名制平台，进入【班组及设备】->【班组管理】管理页面：

- 1、选中需要修改的班组多选框，点击【班组绑定考勤机】按钮，一次只能修改一个班组；
- 2、在【选择考勤机】页面，选中需要下发人员信息的考勤设备。



温馨提示：

未勾选的考勤机不下发人员信息，所以如果该考勤设备无法接收到人员信息，那么请检查此班组是否已经勾选这台考勤设备。考勤设备要联网并在线，才能接收到人员信息。

# 03



## 工人和管理人员信息管理

---

- 1、安装身份证阅读器驱动程序
- 2、准备人员证件照片
- 3、建筑工人实名制登记
- 4、管理人员实名制登记
- 5、修改人员信息
- 6、人员退场管理

# 1、安装身份证阅读器驱动程序

- 1、实名制平台人员信息必须使用身份证阅读器读取身份证信息录入，不能手动填报；
- 2、准备一台身份证阅读器，下载并安装驱动程序（BKonline文件），请关闭杀毒软件；
- 3、身份证阅读器包含但不限于以下品牌及型号：熵基科技ID180（推荐）、精伦电子IDR210、新中新DKQ-A16D、华旭金卡HX-FDX5、华视电子CVR100U。



## 2、准备人员证件照片

- 1、实名制平台录入工人和管理人员信息，需要准备JPG或JPEG格式的人员证件照片；
- 2、人员证件照片可以通过手机拍照，上传至电脑中，使用微信截图功能对照片进行裁剪；
- 3、证件照片要露出脖子、耳朵、鼻子、眼睛、嘴，摘掉帽子、眼镜和口罩，不要半身照；

01

照片必须是JPG或JPEG格式




02

人员证件照片背景为白色



03

照片大小在20-150KB之间



04

半身照、大头照识别错误



### 3、建筑工人实名制登记

登录实名制平台，进入【建筑工人】->【工人实名登记】页面：

- 1、打开桌面【BKOnline.exe】身份证阅读器驱动程序，请勿关闭身份证驱动程序；
- 2、将身份证阅读器USB接口插入电脑，将身份证放置在身份证阅读器上；
- 3、点击【读卡】，开始读取身份证信息，当身份证信息显示在页面中，读取成功。



温馨提示：

如果【读卡】失败，那么请关闭杀毒软件，并重新安装驱动程序。如果还是不能读取，请更换谷歌浏览器或更换电脑测试。

部分笔记本电脑USB电压过低，无法读取身份证。

## 4、管理人员实名制登记

登录实名制平台，进入【项目管理人员】->【管理人员登记】页面：

- 1、打开桌面【BKOnline.exe】身份证阅读器驱动程序，请勿关闭身份证驱动程序（同上）；
- 2、【所属公司】当录入总监或监理人员时，请选择监理单位；
- 3、【工作岗位】当录入项目经理或总监时，会验证是否有相应注册证书，无证书不能登记。

吉林省建筑工人实名制管理平台

项目名称：长春市城市轨道交通2号线东延工程三工区（赵家岗西站（含）-赵家岗站（含））主辅及区间工程

首页 管理人员登记

### 实名制信息登记

*姓名：	<input type="text"/>	所属公司：	中建三局集团有限公司
*性别：	<input type="text"/>	*身份证号：	<input type="text"/>
*民族：	<input type="text"/>	*出生日期：	<input type="text"/>
*住址：	<input type="text"/>	*发证机关：	<input type="text"/>
学历：	本科	婚姻状况：	<input checked="" type="radio"/> 已婚 <input type="radio"/> 未婚
*联系电话：	<input type="text"/>	*工作岗位：	*项目经理
政治面貌：	<input type="text"/>	考勤编号：	<input type="text"/>

人脸模板 诚信记录 工作经历 证书信息



温馨提示：

项目经理证书要求：一级或二级注册建造师；

总监理工程师证书要求：国家注册监理工程师或一级注册建造师；

非吉林省注册证书须在吉林省备案，否则无法登记。

## 5、修改人员信息

登录实名制平台，进入【项目管理人员】->【管理人员进退场】页面：

- 1、可以查询已登记的人员信息，可导出人员信息Excel表；
- 2、点击【修改】按钮，可以对人脸识别失败的人员进行【人脸模板照片】更新；
- 3、【人脸模板照片】按照证件照要求上传，【上传】成功后，再点击【保存】更新成功。

吉林省建筑工人实名制管理平台

项目名称: [输入框]

管理人员进退场

搜索: [输入框]

人员岗位: [下拉菜单] 工作状态: [下拉菜单] 姓名: [输入框]

身份证号: [输入框] 企业名称: [输入框] [查询] [重置]

+新建 +进场 [修改] 导出

姓名	身份证号	人员类别	岗位	状态	操作
朱	2201****7416	管理人员	*安全负责人及安全员	在职	查看 修改 退场
李	2203****1611	管理人员	*安全负责人及安全员	在职	查看 修改 退场
张	2106****4912	管理人员	*安全负责人及安全员	在职	查看 修改 退场
张	1504****2713	管理人员	*质量负责人及质量员	在职	查看 修改 退场
李	2111****001X	管理人员	*质量负责人及质量员	在职	查看 修改 退场
许	2301****6410	管理人员	技术员	在职	查看 修改 退场
李	2302****3011	管理人员	技术员	在职	查看 修改 退场
李	2208****3158	管理人员	技术员	在职	查看 修改 退场
陈	2110****6611	管理人员	技术员	在职	查看 修改 退场
常	2203****2436	管理人员	技术员	在职	查看 修改 退场

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 741 条记录, 每页显示 10 条记录

温馨提示:

如果考勤设备没有接收到该人员信息，那么可以通过【修改】并【保存】功能重新向考勤设备下发人员信息。

## 6、人员退场管理

登录实名制平台，进入【项目管理人员】->【管理人员进退场】页面：

- 1、工人和管理人员退场时，需要考勤设备开机并联网，退场后同步删除考勤设备人员信息；
- 2、人员退场并不是删除，人员的历史考勤记录和信息依然保留，不再统计退场人员考勤率；
- 3、由于工人流动性大，工人不必反复进退场；管理人员离岗后要及时退场操作。

吉林省建筑工人实名制管理平台

项目名称: [输入框]

管理人员进退场

搜索: [输入框]

人员岗位: [下拉菜单] 工作状态: [下拉菜单] 姓名: [输入框]

身份证号: [输入框] 企业名称: [输入框] [查询] [重置]

+ 新建 + 进场 [修改] **退出**

姓名	身份证号	人员类别	岗位	状态	操作
朱	2201****7416	管理人员	*安全负责人及安全员	在职	查看 修改 退场
李	2203****1611	管理人员	*安全负责人及安全员	在职	查看 修改 退场
张	2106****4912	管理人员	*安全负责人及安全员	在职	查看 修改 退场
张	1504****2713	管理人员	*质量负责人及质量员	在职	查看 修改 退场
李	2111****001X	管理人员	*质量负责人及质量员	在职	查看 修改 退场
许	2301****6410	管理人员	技术员	在职	查看 修改 退场
李	2302****3011	管理人员	技术员	在职	查看 修改 退场
李	2208****3158	管理人员	技术员	在职	查看 修改 退场
陈	2110****6611	管理人员	技术员	在职	查看 修改 退场
常	2203****2436	管理人员	技术员	在职	查看 修改 退场

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 741 条记录 每页显示 10 条记录

温馨提示:

如果考勤设备没有联网，退场后的人员信息依然保留在考勤设备中，没有同步删除。此时，需要手动在考勤设备中按人员编号删除已退场人员信息。

# 04

## 考勤管理和项目信息统计

---

- 1、查看工人和管理人员考勤记录
- 2、下载工人和管理人员考勤记录
- 3、查看项目考勤率统计

# 1、查看工人和管理人员考勤记录

登录实名制平台，进入【项目管理人员】->【管理人员考勤】页面：

- 1、按日期查询考勤记录，点击【查看】按钮，可以查看此人的考勤记录；
- 2、点击考勤时间，可以查看考勤照片详情（考勤照片是判断人员是否在岗的重要依据）；
- 3、考勤记录和考勤照片不是实时上传，会有时间延迟，但是第二天查看要有记录。

吉林省建筑工人实名制管理平台

考勤信息

考勤模板

考勤记录

2023年四月

考勤照片

考勤时间

考勤日期

考勤时间

考勤方

序号	考勤日期	考勤时间	考勤方
1	2022年10月13日	08:13:35	公共
2	2022年10月13日	08:13:34	公共

温馨提示：

考勤设备要保持一直通电和联网状态，否则晚上无法补传当天的考勤数据。如考勤机断网，也可正常考勤，待网络畅通时考勤记录可以补传，但是补传记录不能实时纳入统计。

## 2、下载工人和管理人员考勤记录

登录实名制平台，进入【项目管理人员】->【管理人员考勤】页面：

- 1、按班组、工作状态、岗位等条件查询人员考勤记录，点击【查询】按钮完成查询；
- 2、【本月有效出勤天数】按【查询日期】所在月份统计，【当日打卡次数】按日期查询；
- 3、先查询后，再点击【导出】按钮，可以导出本项目所在月份的全部人员考勤记录表。

吉林省建筑工人实名制管理平台

项目名称: 长春市宽城区医院异地建设项目

管理人员考勤

工作状态: 姓名: 身份证号:

查询日期: 2023-04-19 岗位: 查询 重置

先按查询条件【查询】，再点击【导出】按钮，等待3分钟下载

导出

<input type="checkbox"/>	姓名	性别	身份证号	岗位	入职日	离职日	状态	本月有效出勤天数	当日打卡次数	操作
<input type="checkbox"/>	武妮玉	女	6204****8110	预算员	2023-04-19	-	在职	0天	0次	查询

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

温馨提示：

有效出勤：每日至少考勤两次，最早考勤时间和最晚考勤时间，时间间隔大于4小时，并无作弊行为。

无效考勤：两次考勤时间间隔不足4小时或未考勤。



# 实名制平台其他问题可加客服微信咨询

客服微信：v81888400

